
Trendyol API Credential Bilgilerini Alma Kılavuzu

Trendyol Satıcı Paneli'ndeki gerçek ekran görüntüleri kullanılarak hazırlanmış adım adım rehber.

Gerekli bilgiler	Satıcı ID (Cari ID), API Key, API Secret
Panel yolu	Mağaza adı > Hesap Bilgilerim > Entegrasyon Bilgileri
Önemli	Credential bilgilerini herkese açık ortamlarda paylaşmayın.

1. Mağaza menüsünden Hesap Bilgilerim'e girin


Satıcı Panelinde sağ üst köşedeki mağaza/kullanıcı adına tıklayın. Açılan menüden Hesap Bilgilerim seçeneğini açın.



Görsel 1 - Mağaza menüsü, Hesap Bilgilerim ve Entegrasyon Bilgileri yolunu birlikte gösterir.

2. Entegrasyon Bilgileri sekmesini açın


Hesap Bilgileri ekranında üst sekmeler arasından Entegrasyon Bilgileri bölümüne geçin. Panel sürümüne göre sekmelerin sırası veya görünümü değişebilir.




Görsel 2-3 - Farklı Satıcı Paneli sürümlerinde Entegrasyon Bilgileri sekmesinin konumu.

3. Satıcı ID, API Key ve API Secret alanlarını bulun

Eski panel görünümünde credential alanları doğrudan Satıcı ID, API Key ve API Secret olarak gösterilir. Kopyalama simgesini kullanarak değerleri güvenli biçimde alabilirsiniz.




Yeni panel görünümünde entegratör kartında daha fazla bilgi bulunabilir: Satıcı ID (Cari ID), Entegrasyon Referans Kodu, API Key, API Secret ve Token.




4. Credential bilgilerinin yakın görünümü

Aşağıdaki gerçek panel görüntüsünde gerekli alanların tamamı aynı kart üzerinde görülmektedir. Temel Marketplace API bağlantısı için uygulamanız genellikle Satıcı ID + API Key + API Secret bilgilerini ister.



Entegrasyon Referans Kodu ayrıca isteniyorsa aynı bölümden alınabilir:



5. Yazılımınıza hangi değeri gireceksiniz?

Trendyol alanı	Yaygın değişken adı	Kullanımı
Satıcı ID (Cari ID)	sellerId / supplierId	Mağazanın Trendyol kimliği
API Key	apiKey	Basic Authentication kullanıcı adı
API Secret	apiSecret	Basic Authentication şifresi
Entegrasyon Referans Kodu	integrationReferenceCode	Bazı entegrasyon/entegratör işlemlerinde
Token	token	İlgili panel/entegrasyon akışlarında

6. API isteğinde kullanım

Trendyol API'de Basic Authentication kullanırken API Key kullanıcı adı, API Secret şifre olarak kullanılır. Kendi geliştirdiğiniz entegrasyonda User-Agent bilgisini de göndermeniz gerekir.

```
User-Agent: 123456 - SelfIntegration
Username: API_KEY
Password: API_SECRET
```

Güvenlik

API Secret'ı GitHub/GitLab deposuna, herkese açık ekran görüntüsüne veya destek mesajına açık şekilde koymayın. Uygulamada mümkünse .env / secret manager kullanın. Credential yenilerseniz bağlı uygulamadaki eski değerleri de güncelleyin.

Not: Satıcı Panelinin arayüzü zaman içinde değişebildiğinden bu kılavuzda birden fazla gerçek panel sürümüne ait ekran görüntüsü özellikle gösterilmiştir.